

# Instructie

## Instellen doorschakeling

In deze instructie gaan we een doorschakeling instellen die makkelijk en snel is te beheren door uzelf.

Om deze doorschakeling in te stellen moet u inloggen met de inloggegevens die u heeft ontvangen bij de oplevering van uw PBX aansluitingen.

### Stap 1: Controleer de huntlist

Log in op het PBX portal: <https://pbx.business-isp.nl>

Ten eerste gaan we controleren welke huntlist er gebruikt wordt voor het betreffende nummer waar u een doorschakeling voor wilt instellen. Hiervoor gaan we naar "Routes" en klikken we het betreffende nummer aan.

Kijk bij "Hunt List name" en onthoudt welke hier staat geselecteerd.

Ga vervolgens naar "PBX Features" en selecteer de huntlist die u net heeft opgezocht.

Maak hier een nieuwe stap aan die gebaseerd is op Device.

### Stap 2: Aanmaken Huntlist

Druk op "Add Device Based Ring Group" en selecteer bij de "Devices to ring" de toestellen die u over wilt laten gaan. Het toestel waarop u de doorschakelingen wilt regelen moet u niet selecteren.

Het toestel die u niet heeft geselecteerd moet ingevuld worden bij "Other numbers to dial".

Vul bij "How long to ring (sec)\*" het aantal seconden in hoelang het gesprek over moet gaan op het toestel en vul bij "Dial command options" een 'i' in.

### Stap 3: Instellen van de doorschakeling

U kunt nu een doorschakeling instellen op het toestel wat u heeft ingevuld bij "Other numbers to dial".

Hier volgen de instructies voor het instellen van de doorschakeling.

## Instructie instellen doorschakeling

Doorschakeling instellen aan de hand van menu

Bel \*21 en volg de instructies

Doorschakeling instellen zonder menu

Bel \*210612345678

## Instructie uitschakelen doorschakeling

Bel \*22

Unieke FAQ ID: #1069

Auteur:

Laatst bijgewerkt: 2016-10-20 13:35