

# 3CX

## 3CX overzetten naar andere VPS (backup/restore methode)

Deze instructie beschrijft het overzetten van een bestaande 3CX configuratie naar een andere server, 3CX Hosted.

### Bijvoorbeeld:

- Wanneer de licentie niet gewijzigd kan worden.
- Als de hostname gewijzigd dient te worden.

### Acties op oude 3CX server

#### Stap 1: Backup maken en downloaden

Navigeer naar **Backup and restore**

Klik op **Backup**

Zet de volgende functies aan:

Custom Templates, Logos, Firmwares and Faxes, Voicemails, Recordings

#### Stap 2: Zet de 3CX server uit via portal

Login op <https://portal.3cx.com>

Navigeer naar **Systems** en klik op **potlood icoon**

Klik op **Running** en selecteer **Stop**

Klik op **EXECUTE**

Wacht tot de status wijzigt naar **Stopped**

#### Stap 3: Licentie en FQDN vrijgeven

Navigeer naar b

Klik onder Registration Details op **Click to Manage**

Klik bij **FQDN** op **Release**

Let op! Als de FQDN is vrijgegeven, kan iedereen hem claimen, wacht hierom dus niet te lang met de volgende stap.

### Acties op nieuwe 3CX server

#### Stap 4: Maak een nieuwe machine aan

Login op <https://portal.3cx.com>

Navigeer naar **My Systems**

Klik op **Switch to Hosted**

Vul in de gewenste **hostname** en selecteer het gewenste **domain**

Doorloop de wizard

Wacht tot de installatie is voltooid.

De tijdelijke inloggegevens zullen worden weergegeven.

#### Stap 5: Backup restoren

Login op de nieuwe 3CX URL.

Navigeer naar **Backup and restore**

Voeg de backup locatie toe

Selecteer de eerder gemaakte backup

Klik op **Restore**

Je zal worden uitgelogd en wacht enkele minuten.

Hierna kun je inloggen met de oude gegevens.

Unieke FAQ ID: #3967

Auteur:

Laatst bijgewerkt: 2022-06-22 11:32