

Draytek

Draytek VPN op basis van IPSec

Instructie voor het instellen VPN op basis van IPSEC op een Draytek router.

Log in op de de router pagina, meestal op 192.168.1.1

1. Klik op **VPN & Remote Access** en daarna op **Remote Access Control**. Zorg ervoor dat **Enable L2TP VPN Service** is ingeschakeld en klik op OK.
2. Klik op **IPSec General Setup** onder **VPN & Remote Access** tab in het linker paneel. Klik op **IPSec General Setup** en instel de IKE Verification Method op Pre-Shared Key en bij Confirm.
3. Klik op **Remote Dial-In User** onder **VPN & Remote Access** tab in het linker paneel. Klik op **Remote Dial-In User** en klik op **None to Have**.

VPN and Remote Access >> Remote Dial-in User

Index No. 2

User account and Authentication

☒ Enable this account

Idle Timeout second(s)

Allowed Dial-In Type

- ☐ PPTP
☒ IPSec Tunnel
☒ L2TP with IPSec Policy

☒ Specify Remote Node

Remote Client IP or Peer ISDN Number

or Peer ID

Netbios Naming Packet ☒ Pass ☐ Block

Multicast via VPN ☐ Pass ☒ Block

(for some IGMP,IP-Camera,DHCP Relay..etc.)

☐ Assign Static IP Address

Username

Password

☐ Enable Mobile One-Time Passwords(mOTP)

PIN Code

Secret

IKE Authentication Method

☒ Pre-Shared Key

IKE Pre-Shared Key

☐ Digital Signature(X.509)

IPSec Security Method

☐ Medium(AH)

High(ESP) ☒ DES ☒ 3DES ☒ AES

Local ID (optional)

OK

Clear

Cancel

De VPN verbinding is nu geconfigureerd. Wanneer u meerdere gebruikers wilt configureren herhaal dan stap 3 per gebruiker.

Unieke FAQ ID: #1237

Auteur: Helpdesk

Laatst bijgewerkt:2016-05-10 15:46